## Oracle 11g安装图文攻略

## 官方下地址:

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html以下两网址来源此官方下载页网。

win 32位操作系统 下载地址:

http://download.oracle.com/otn/nt/oracle11g/112010/win32\_11gR2\_database\_1of2.zip http://download.oracle.com/otn/nt/oracle11g/112010/win32\_11gR2\_database\_2of2.zip win 64位操作系统 下载地址:

http://download.oracle.com/otn/nt/oracle11g/112010/win64\_11gR2\_database\_1of2.zip http://download.oracle.com/otn/nt/oracle11g/112010/win64\_11gR2\_database\_2of2.zip


## 二、Oracle安装

1. 解压缩文件,将两个压缩包一起选择, 鼠标右击 -> 解压文件 如图




IMG 256

2. 两者解压到相同的路径中,如图:



3. 到相应的解压路径上面,找到可执行安装文件【 setup. exe 】双击安装。如图:



IMG\_258

4. 安装第一步:配置安全更新,这步可将自己的电子邮件地址填写进去(也可以不填写,只是收到一些没什么用的邮件而已)。取消下面的"我希望通过My Oracle Support接受安全更新(W)"。如图:

TIM C ROUT ROUNDS OF		ORACLE 11g
		-
电子邮件060	chenshufei2@sina.com	
· ·	如果使用 My Oracle Support 电子的	9许地址用户名。会更加方便。
□ 我希望通过 My Oracle	Support 接收安全更新(VV)。	
My Oracle Shapport DS	H(0)	7
		200
	整件电子部件地址以用于自 品比較限管理器。實施。 电子部件包D: 表新望通过 My Oracle	

IMG\_259

5. 安全选项,直接选择默认创建和配置一个数据库(安装完数据库管理软件后,系统会自动创建一个数据库实例)。 如图:



IMG\_260

6. 系统类,直接选择默认的桌面类就可以了。(若安装到的电脑是,个人笔记本或个人使用的电脑使用此选项)如图:



IMG\_261

7. 典型安装。 重要步骤。建议只需要将0racle基目录更新下,目录路径不要含有中文或其它的特殊字符。全局数据库名可以默认,且口令密码,必须要牢记。密码输入时,有提示警告,不符合0racel建议时不用管。(因0racel建议的密码规则比较麻烦, 必须是大写字母加小写字母加数字,而且必须是8位以上。麻烦,可以输入平常自己习惯的短小密码即可) 如图:




IMG\_262

8. 若输入的口令短小简单,安装时会提示如下。直接确认Y继续安装就是了。如图:



IMG\_263

9. 先决条件检查。 安装程序会检查软硬件系统是否满足,安装此0racle版本的最低要求。直接下一步就0K 了。如图:




IMG\_264

10. 概要 安装前的一些相关选择配置信息。 可以保存成文件 或 不保存文件直接点完成即可。如图:



IMG\_265

11. 安装产品 自动进行,不用管。如图:



IMG\_266

12. 数据库管理软件文件及dbms文件安装完后,会自动创建安装一个实例数据库默认前面的orc1名称的数据库。如图:



IMG 267

13. 实例数据库创建完成了,系统 默认是把所有账户都锁定不可用了(除sys和system账户可用外),建议点右边的口令管理,将常用的scott账户解锁并输入密码。 如图:




IMG\_268

14. 解锁scott账户, 去掉前面的绿色小勾,输入密码。同样可以输入平常用的短小的密码,不必非得按oracle建议的8位以上大小写加数字,麻烦。呵呵。如图:



IMG\_269

15. 同样,密码不符合规则会提示。不用管它,继续Y即可。如图:



16. 安装成功,完成即可。 简单吧,呵呵。如图:



IMG\_271

三、安装后, 进入小测试下。

可以通过开始,应用程序中的"Oracle 11g" -> "应用<u>程序开发</u>" -> "Sql Developer 或Sql Plus" 连接。

注意第一次,使用SQL Developer时,会提示指定 java. exe的路径,这里千万别指定自己的 java\_home了(我就是开始不知道,指定一个JDK6,结束说不兼容。)可以使用0racel安装路径下面的jdk路径 具体是:如图:。



IMG\_272

当然若不小心,选择错了。选择了java\_home中的高级版本,打开SQL Developer报错后不兼容,也有办法解决。可以在

【F:\app\chen\product\11.2.0\dbhome\_1\sqldeveloper\sqldeveloper\bin】路径下找到 【sqldeveloper.conf】文件后打开

找到Set\_JavaHome 所匹配的值,删除后面的配置内容。保证时会提示,只读文件不可覆盖保存。此时可以另存为到桌面上,然后再回到bin目录中删除掉此文件,再把桌面上的文件复制过去,再打开时,重新选择java. exe。此时选择对就好了。